

玫瑰花的种植方法

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zhuanti/yuedu/927.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

玫瑰花的种植方法

总结精选（1）：

家庭、盆栽养殖玫瑰花方法和注意事项

一、露地养殖

要使玫瑰花繁、色艳、叶茂，在露地栽培时需注意：

- 1、栽植地选取。宜种植在排水良好，向阳的高处，忌种在低洼处，以免积水。土壤要求疏松、肥沃。
- 2、施肥和浇水。种植前需施经腐熟的有机肥为基肥。于芽萌发前种植。在生长期需追施1~2次以氮肥为主的有机液肥，开花前施1次磷钾肥为主的液肥。落叶后在植株四周开沟施上腐叶肥，灌水，封土。在早春芽萌发期与干旱季，盛夏季注意浇水，不使土壤过干，平时视土壤干湿状况浇水。
- 3、分株。由于玫瑰分蘖性强，要注意分株，通常每隔2年进行1次，每棵留5~6枝即可。
- 4、修剪。在休眠期需对植株进行修剪，可促使植株生长旺盛。

二、盆栽养殖

- 1、上盆时间。宜在初冬落叶后或早春萌芽前进行。
- 2、施肥和浇水。玫瑰喜肥，盆栽服盆后应每隔10天施1次腐熟的有机液肥，花蕾构成期应施些含磷、钾的液肥。浇水应视天气状况进行浇水，炎热夏天需每一天浇水，平时见盆土干即浇透水，开花后要及时摘掉残花。
- 3、修剪。由于在休眠期要进行修剪，这样可促使植株生长旺盛，延长开花年限。
- 4、病虫害防治。参见上文玫瑰常见病有关资料。

玫瑰花的养殖方法

最佳生长光照：玫瑰花喜阳光充足，生长季节日照少于8小时则徒长而不开花

最佳生长温度：玫瑰花的适宜温度为20~30度左右，也能耐-25 至-30 的低温

生长湿度要求：玫瑰花对空气湿度要求不甚严格，开花季节要求空气有必须的湿度

最佳生长土壤：玫瑰花喜排水良好、疏松肥沃的壤土或轻壤土

最佳繁殖时间：玫瑰花一年四季均可定植，最佳时间为春秋两季。一般在早春进行播种、扦插、嫁接

养殖玫瑰花的注意事项：

施撒肥料：萌芽肥，以施氮肥为主；花后肥，花期结束后施，以氮肥为主，配合施入磷钾肥；秋季基肥，落叶后至土壤封冻前施，早施为宜，以有机肥为主。玫瑰喜肥，要求并不严格，视苗木生长状况可根下追肥，也可叶面喷洒（尿素、磷酸二氢钾、高美施、硫酸亚铁）等。根据天气、气温，少施、勤施；切忌早施、暴施，产生肥害。

浇水要点：玫瑰花浇水要掌握干浇、湿排，大、小苗入土均先发根后发棵，发根生理活动需要充足的氧气和适量的水分，发棵则需要充足的水分和适量的氧气。少雨多风，苗下地要浇足水，浇后松土，以后要掌握土壤的干湿、苗木的大小及雨水的多寡浇水。夏季烈日暴晒，土壤温度高，浇水应在下午5点钟以后（土壤骤然降温，影响苗木生长）。雨量大，要注意排水。耐干旱怕积水，视具体状况，尽量减少浇水次数。露天栽培越冬，要在冬眠初合理修剪后追肥一次，水浇足即可，始终注意持续良好的排水、通风、保水、保肥性能。

修剪要领：玫瑰花每年的4月下旬至5月上旬剪除枯死老枝或病枝，清除出园。将7~8年生的老枝在离地面20~30厘米处剪断或将整枝挖出，剪去老枝、病枝，分株另栽，做到不重茬。

春季小苗栽培后，第一、第二期花蕾应全部摘除（蕾下一叶剪除），节约营养促枝杆生长，大棵剪去残花，嫁接苗要及时剔除砧木上的萌蘖，夏、秋季花后剪去残花。剪除过长枝、交叉枝、重叠枝、徒长枝、封顶条等。

病虫害防治：玫瑰花常见病是黑斑病、白粉病，一般养花单位、个人绝对避免不了，所以要个性注意苗木病虫害的预防和管理，持续健壮的植株，本身就抗御了自然界栽培技术杂菌的侵袭。大小苗木栽之前应根据温室、土壤的实际状况做好杀菌、杀虫的消毒工作。春季交替使用500-800倍的代森锰锌、百菌清、多菌灵、托布津各一次（波尔多液、石硫合剂也行），发现红蜘蛛、蚜虫可用呋喃丹乳油、40%乐果乳剂，也可与杀菌药物混合使用。黄梅与秋雨期是黑斑病发病高峰，夏季湿热多雨发病也很强烈，在此期间，施药间隔要缩短。喷药注意：一般上午8点-10点，下午4点-7点。晴天无风喷洒为佳。

总结精选（2）：

玫瑰习性

- 1、土壤：喜排水良好疏松肥沃的壤土或轻壤土或沙质壤土，在粘壤土中生长不良，开花不佳
- 2、水分：喜水，但不耐涝，不干不浇，浇则浇透原则
- 3、阳光：性喜阳光，光照与温度阳光充足可促使生长良好。无论地栽盆栽均应放阳光充足的地方，每一天要理解小时以上的直射阳光。不能在室内光线不足的地方长期摆放。冬季入室，放向阳处。
- 4、温度：适宜生长温度- ，能耐- 的低温。
- 5、湿度：昼夜温差大干燥的环境条件有利于生长
- 6、肥料：喜肥但要求不高

玫瑰花的种植方法吧

播种法

一般都是为培养新品种才采用，将秋季采收的种子装入盛有湿润砂土的塑料袋内，置于夜冻昼融的环境里，经过约1个月左右后再逐渐加温至20 左右，种子裂口发芽后即能够播种（或者砂藏到第二年春季播种），当幼苗长出3-5小叶时分栽。

扦插法

带踵嫩枝插。即在早春选新萌发的枝，用利刀在其茎部带少许木质削下，用生长激素处理后插入扦插床或小盆中。

半木质化枝扦插。此法是在6-9月，选取玫瑰花朵初谢的枝条，剪去花柄，削平其下部，以2-3节为一段，切除下面的一枚叶片，再剪去余留叶片的大部分，用生长刺激素处理后插于上法同样条件的床中。

硬枝扦插。是将越冬前剪下的一年生充实枝条，2-3节为一段，每10枝成一捆，在低温温室内挖一个30cm的坑将插条倒埋在湿润砂土中，顶部覆土5-10cm（要持续不干），第二年早春，将插穗插入插床。

硬枝水插法——选带1-2片叶的半木质化枝或硬枝，用利刀将基部削平，插入盛水容器中，枝条浸入水中1/2，放在15-20℃且能见到阳光的地方，使其长出根来。在促根期间，容器内的水每隔2-3天要更换一次，等枝上新根的表皮变浅黄或淡褐色时，即可取出细心栽入营养袋中培养。

嫁接法

芽接法。每5-9日，在良种母株上选取饱满的芽眼削下，在白玉棠或蔷薇砧木上接1-2个芽，也能够在砧木的一根长枝上，每隔8-10厘米接一个芽，接活后，将其一段段带一个接活芽的枝分段剪开，与一般扦插法一样，插入砂床或容器中。

枝接法。每年春天可用切接、舌接、腹接法将良种枝条接在蔷薇、白玉棠砧木上。

根接法。冬春玫瑰休眠期，在室内将接穗在蔷薇或白玉棠的一支根上，绑扎好后，把它假植于底，中温温室，持续湿润，待其接口愈合后再上盆或定植。

压条法

地面压条法。在玫瑰生长期，将玫瑰枝条芽下刻伤，弯形埋入湿润的土中，枝条先端一段伸出土面，当压埋在土中的刻伤处长出新根，就能够切开分栽。

空中压条法。在玫瑰枝条上，选一个适宜部位，将枝条刻伤或把表皮环剥1-1.5厘米，在剥皮处用竹筒或塑料布包一向径6-8厘米的土球，经常持续湿润，约经1个月左右，伤口长出新根，剪下，栽植于苗床或花盆中。

分株法

一般可将玫瑰适当深栽或根部培土，促使各分枝茎部长新根。结合换盆，可将长新根的侧枝切开，另成一新植株。

养殖玫瑰花的心得：

1、玫瑰很好养，注意修剪就能够了。每次花开后要剪掉花枝的2/3，每年冬季叶子掉了后要重剪，剪到只留个树兜，你就把土表10厘米以上的枝条全剪掉，千万不要舍不得哦，这样来年才能开好花。很简单，就这样。另外送你点资料，一、土质要求：土壤最好是土质疏松的微酸性土质（PH值6.5左右）为佳，碱性大栽培技术的土质，可用硫酸亚铁适当处理，深翻土地，耙平表面，最好阳畦栽培。盆栽以园土30%、塘泥30%、腐植质30%、细煤渣10%混合使用，栽植时最好盆基层施细饼肥一撮。

2、玫瑰是耐旱怕涝的植物，旱生植物几乎都是怕涝植物，如果是盆栽就要用无釉陶土盆栽培，严格把握“不干不浇，浇则浇透”的原则。如果频繁给玫瑰浇水（个性忌讳在湿度大蒸发量少的阴雨天过度浇水），玫瑰的根就会犹如做“腌泡菜”般被泡烂（和水培原理有本质区别）而死亡。

3、经常下雨导致空气湿度太大，叶片很容易生白霉病，可用专治白霉病的农药防治。

4、对盆栽月季染上的蚜虫，可用棉签蘸上50度以上的白酒进行多次（蚜虫会掉落盆土躲避）涂杀灭灭（室内不宜用农药）。

总结精选（3）：

玫瑰花以分株繁殖为主，亦可压条、扦插繁殖。分株前1年，要在母株根际附近施足肥料并浇水，同时持续土壤疏

松湿润，促进根部超多萌蘖。因玫瑰分蘖潜力很强，每次抽生新枝后，母枝易枯萎，故务必将根际附近的嫩枝及时移植到别处去，使母枝仍能旺盛生长。

压条繁殖在每年6~8月梅雨季节，选当年生的健壮枝条，使之弯曲入土，将入土部分刻伤后用水块嵌入伤口，埋入土中，用竹叉或树杈固定，让枝梢露出地面，持续土壤湿润，2~3个月就可生根，翌年春可与母株分离，另行栽植。

扦插繁殖在早春萌芽前，选取生长健壮、无病虫害的1年生枝条，剪成20cm左右长的插穗，斜插于新河砂作成的插床中，深度为12~14cm，压实后浇水，经常持续砂床的温度，约30天后生根，待发芽后移栽。

盆栽玫瑰花的种植方法

玫瑰花上盆是指新育成的玫瑰小苗或地栽玫瑰花发芽前由大棵起苗开始用盆栽植。用粗沙或水培的小苗以及地栽裸根苗上盆，宜用素沙壤土栽植一段时间，待根系生长壮实再用加肥培养土并垫上底肥倒大一号盆栽植。用培养土扦插的小苗或地栽带土坨的小盆，可用普通培养土栽植上盆时，新盆先用水沤透，旧盆洗刷干净，根据盆子大小分别在盆底垫1厘米至3厘米厚粗沙作排水层。然后比照裸子大小填一部分土。裸根上盆的，盆中心堆成小丘，左手把玫瑰花植株放正扶直，右手填土，随填土随向上轻提苗，使根条呈45°下垂。栽好后把土墩实，根丛带土上盆的也要把根须理顺植株栽正。玫瑰花小苗上盆一般不拘时间，培育成活即应及时上盆以防徒长变弱。地栽大棵上盆时间宜在入冬落叶之后或早春发芽之前的休眠期进行，否则影响正常生长发育，树势减弱，需要很长时间才能复壮。玫瑰花上盆时要求湿润松散，上盆后暂不浇透水，注意遮荫避风，这样不仅仅可促进断伤根须迅速愈合，并易复壮旺长。

玫瑰花的栽培管理

- 1、选地建园：山区要充分利用地堰、土坡，这样不但增加经济收益，而且能够固土保堰，防止水土流失。平原地应建立成片玫瑰专用园。但不论山区、平原，切忌在粘重积水地上栽植。
- 2、土壤处理：定植前进行土壤消毒，以蒸汽消毒为主，无条件时可用氯化苦熏蒸，氯化苦熏蒸后，应多次深翻，以免药害影响植株根系的发育。然后施入20厘米厚的农家肥，进行耕翻。平原地以畦面宽200厘米整成高畦，畦高15~20厘米。
- 3、定植：栽植行距2~2.5米，株距1~1.5米，平原地可适当加大株行距。挖好栽植坑（长、宽、深各60厘米），放入苗木，填土踏实并浇水即可。
- 4、施肥：施肥可分2次进行。一次在秋末，结合深翻，每亩施入3000~3300公斤农家肥；另一次在花后，结合松土，每亩施入5~25公斤磷酸二铵或其他复合肥。

玫瑰花的种植方法中，最重要的不是种植，而是管理，定植缓苗后及时中耕松土，并防治红蜘蛛、蚜虫、白粉病。当植株长到25cm左右时，开始压枝，压枝时间在晴天午后进行，否则易折断。

玫瑰定植后一般需要5年时间，因此施肥要多、重，栽苗前七天左右浇水，保护床土湿润。定植后及时浇水，定植水必须要浇足浇透，晴天12~16时，每一天洒水1~2次，持续床面湿润。

- 1、浇水追肥要根据土壤条件、气候条件和枝叶的生长状态进行。在玫瑰的栽培过程中，如果土壤水分不足，就会引起植株正叶脱落。地表见干时应及时浇水，持续地面湿润。
- 2、定期喷药且时常喷水于叶片能够有效降低病中的发生。尽快的剪去发病枝叶，以减少再传播的机会。

总结精选（4）：

玫瑰，属蔷薇目。蔷薇科落叶灌木，枝杆多针刺，奇数羽状复叶，小叶5~9片，椭圆形，有边刺。花瓣倒卵形，重瓣至半重瓣，花有紫红色、白色等，果期8-9月，扁球形。玫瑰原产是中国，朝鲜称为海棠花。在欧洲诸语言中，蔷薇、玫瑰、月季都是一个词，如英语是rose，德语是dieRose，因为蔷薇科植物从中国传到欧洲后他们并不能看出它们的不同之处，但实际上这是不同的花种。这天在日常用语中，“玫瑰”已成为多种蔷薇属植物的通称。市面上卖的所谓是送情人的玫瑰其实是切花月季。

生长习性

玫瑰喜阳光充足，耐寒、耐旱，喜排水良好、疏松肥沃的壤土或轻壤土，在粘壤土中生长不良，开花不佳。宜栽植在通风良好、离墙壁较远的地方，以防日光反射，灼伤花苞，影响开花。

玫瑰花的养殖方法

浇水与施肥

栽植前在树穴内施入适量有机肥，栽后浇透水。地栽玫瑰对水肥要求不严，一般有3次肥即可。一是花前肥，于春芽萌发前进行沟施，以腐熟的厩肥加腐叶土为好。二是花后肥，花谢后施腐熟的饼肥渣，以补充开花消耗的养分。三是入冬肥，落叶后施人厩肥，以确保玫瑰安全越冬。盆栽玫瑰在生长期可施稀薄肥水，收10-15天施1次。玫瑰耐旱，一般地栽的平时不浇水，炎夏或春旱时20-30天浇1次。盆栽的2天浇1次，炎夏或春旱时1天浇1次。

光照与温度

阳光充足可促使生长良好。无论地栽、盆栽均应放阳光充足的地方，每一天要理解4小时以上的直射阳光。不能在室内光线不足的地方长期摆放。冬季入室，放向阳处。适宜生长温度12-28℃，能耐-20℃的低温。在郑州地区可安全露地越冬。

以上就是玫瑰花的养殖方法的资料分享，快为你心爱的她种颗感情的结晶吧。

【相关阅读】

玫瑰花，一名赤蔷薇，为蔷薇科落叶灌木。茎多刺。花有紫、白两种，形似蔷薇和月季。一般用作蜜饯、糕点等食品的配料。

玫瑰花有多种色彩：红的、黄的、白的、紫的....各种有各种的代表好处或感情的语言。

从古至今，玫瑰因为香味迷人、花形优美且色彩艳丽而倍受珍视，它很早就被引进欧洲，中古时期，欧洲人取其医疗价值而栽种在修道院的花园中。到了十八世纪时，老的玫瑰品种最为珍贵，一八一六，第一种四季开花的混种玫瑰—「国王玫瑰」(the Roseduroi) 出现后，继而出现各式各样的新种玫瑰。自法国革命前起，法国人就开始蒸馏玫瑰至今，当时主要是为了萃取举世知名的玫瑰纯露，精油反而是副产品。一九八七年时，全世界玫瑰精油的产量是15到20吨。保加利亚是当时最大的产国，而美国为主要进口国，其它生产精油的国家有土耳其、法国、摩洛哥、印度与中国。保加利亚种植大马士革玫瑰，并用蒸馏法萃取玫瑰精油，柏格所生产的玫瑰精油也是保加利亚玫瑰，含大部分油质的部分是花瓣，但雄蕊也内含一些油质，可加入花瓣中一齐萃取。而法国则是用挥发性溶剂萃取千叶玫瑰的原料。一八八八，大马士革玫瑰在莱比锡附近的米尔提兹(Miltitz) 栽种，自一八九四年起，在土耳其的安娜托利亚地区开始种植，今日土耳其各地有许多可供参观的蒸馏厂。保加利亚用溶剂萃取精油起于一九〇四年，这种萃取法此后变得十分普遍。巴尔干半岛上高度300至800公尺的地区，有多处种植大马士革玫瑰，许多专家宣称这种在「高处飞扬」的玫瑰精

油，胜过平地的玫瑰。一九三一年俄国开始种玫瑰，尤其在克里米亚与外高加索地区更，一种称为「诺文卡」(Novinka) 的变种，甚至能够在超低温的恶劣环境下存活。在短短四到六周的花季，摩洛哥地区蒸馏4000至5000吨的大马士革玫瑰。以现代的蒸馏方法，他们能够每一天萃取150吨，其中一部份以蒸馏法萃取玫瑰精油，其余则以溶剂萃取。

罗马人超多使用玫瑰，宴客时从楼顶撒下；用玫瑰供奉最喜爱的神；并戴玫瑰以防酒醉。塔昆(TarpuintheSuperb) 的花园以遍植各种玫瑰而闻名，他的园丁受到全城的敬爱。弗吉尔曾叙述，爱神要求用玫瑰香精涂抹赫克特的尸体。希腊人也爱使用玫瑰，荷马在(埃利奥特) 与(奥德赛) 中赞颂玫瑰，古埃及人将玫瑰用于宗教仪式，坟墓中木乃伊之侧仍可见玫瑰。

此刻玫瑰花的种类多达一百多种，有白玫瑰花、红玫瑰花、蓝玫瑰花、粉红玫瑰花、淡粉红玫瑰花、黄玫瑰花、双色玫瑰花等等，其实大部份的玫瑰花都是利用几种常见的玫瑰花去改良、研发而成的新品种玫瑰花。

玫瑰花茶是用鲜玫瑰花和茶叶的芽尖按比例混合，利用现代高科技工艺窰制而成的高档茶，其香气具浓，轻之别，

和而不猛。玫瑰花是一种珍贵的药材，美容养颜，通经活络，软化血管，对于心脑血管，高血压，心脏病及妇科有显著疗效。调和肝脾，理气和胃。在《本草纲目》中已有论述。

世界上的花卉大多有色无香，或有香无色。唯有玫瑰、月季、红梅等，既秀丽又芳香，除富有观赏的价值外，还是窰茶和提取芳香油的好原料。

玫瑰（Rrugosa）：落叶灌木，茎密生锐刺，羽状复叶，小叶5-9片，椭圆构成倒卵圆形，上面有皱纹，夏季开花，花单生，紫生色至白色，有浓郁芳香，花及根可入药，有理气活血、收敛作用。

玫瑰窰制花茶，早在我国明代钱椿年编、顾元庆校的《茶谱》中就有详细记载。我国目前生产的玫瑰花茶主要有玫瑰红茶、玫瑰绿茶、墨红红茶、玫瑰九曲红梅等花色品种。

玫瑰花采下后，经适当摊放，折瓣，拣去花蒂、花蕊，以净花瓣付窰。广东玫瑰红茶实行单窰，下花量为100公斤茶用10-16公斤花；福建玫瑰绿茶两窰一提，总下花量为100公斤茶用50公斤花；九曲红梅一窰一提，用花量为20公斤。

茶叶店里常有色彩鲜艳的干玫瑰花出售，很多人由于不了解其作用而忽视了它。其实，玫瑰花是很好的药食同源的食物，女性平时常用它来泡水喝，有很多好处。尤其是月经期间情绪不佳、脸色黯谈，甚至是痛经等症状，都能够得到必须的缓解。

玫瑰花茶此刻以国产玫瑰王和进口玫瑰两种居多，以色鲜朵大气香为上品！

更多经典阅读 请访问 <https://xiaorob.com/zhuanti/yuedu/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发