

水仙花的养殖方法

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zhuanti/ziliao/2758.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

水仙花的养殖方法

水仙花的养殖方法介绍（一）：

水培法栽培水仙

水培法栽培水仙是一种养殖水仙的常用方法，即用浅盆水浸法培养。具体操作是将经过催芽的水仙直立放入水仙浅盆中，用石英砂、鹅卵石固定，加水淹没鳞茎三分之一为宜。白天保证充足阳光，夜晚倒掉盆内水来控制叶片生长，次日再加入清水。花苞构成后每周换一次水，在10-15 下约一个半月即可开花。

水仙花的生物习性

水仙花性喜温暖、潮湿的气候环境，对生长土壤的要求以肥沃、疏松、排水透气良好、土层深厚的冲击沙壤土最好，土壤的酸碱性以pH值5.0-7.5为宜，即中性或弱酸性土壤。水仙花喜爱阳光，要给予充足光照，这样水仙花叶片宽厚而鲜绿，花香浓郁，否则叶片不挺拔、枯黄，也会影响开花。

土培法栽培水仙

土培法栽植水仙花在家养水仙中并不常见，如果想用土培法的话，能够在10月中下旬进行。用肥沃的砂质土壤把大块的水仙花鳞茎栽入有孔的花盆，半埋半露，并且在鳞茎下面事先垫上一些细沙，更利于排水。光照温度持续与水培法同样的方法，土培水仙能够在开花前施肥2-3次。

水仙花花期管理

以土培水仙花的时间10月开始算起，开花时间约在元旦、春节期间，但要保证按时按点地开花，需要进行人为控制。控制办法主要参考以下两点：一、提早开花：在气温光照达不到标准时，可用温水培植，并在晚上用塑料薄膜围住水仙盆，用60W灯光在距花40-50cm处照射，同时常向叶面喷水平衡升温过程；二、推迟开花：相反，气温过高时，则加入凉水培植，晚间倒掉，进行低温处理来达到目的。

“哑花”的避免

种植水仙花会遇到“哑花”的现象，即花蕾未开先衰，中途夭折。哑花的引发原因主要有以下三点：一、本身水仙球质量差，球体受过病虫害，或体型太小；二、水养季节不适宜，如在霜降前或清明后，都会出现哑花；三、养护不到位，如光照不足、换水不勤、通风不畅、室温过高，或无意碰伤花根或花萼的原因。了解了原因后相应的采取措施防止就是。

结语

水仙花基本不需要肥料，水加阳光就能满足水仙花的基本需求，付出少许辛劳换得花香扑鼻，还等什么呢？动手养

起来吧！

水仙花的养殖方法介绍（二）：

一、水仙花的三种养殖方法

1、（水培法）即用浅盆水浸法培养：这类方法是家庭养殖水仙常用的方法。水养水仙之前要将水仙头外层干枯的褐色鳞片去掉，护根泥和基部的褐色朽根也要去掉(注意不要碰到新根)。洗净外表后将其直立于无排水孔的浅盆中。往盆里注入干净的水，淹没球茎1厘米左右的位置，转放在阴凉处，带鳞茎球长出根后再放在阳光下。水养水仙花最好天天换水，一方面能防止水变质污染引起烂根，另一方面，天天换水长出的根也更加洁白漂亮。换的水最好是提前晒过的自来水，这样能够杀灭细菌。水量持续浸泡花头一少半即可，在花期前改为2到3天换一次水即可。

2、（土培法）即利用大多数润土花卉的培养法来栽培水仙，一般来说家庭栽培很少用，土培水仙要求用稀松的腐殖土，在培植前将水仙头外表干枯的鳞茎剥掉并刮去老根，以作栽培备用。将腐殖土加入至盆沿约3厘米处，摇动盆使其紧实，然后将水仙鳞茎盘放入之后再加约1厘米左右的土，然后浇透水，将花盆移至阴凉处，5天后待鳞茎长出根后，再移到阳光处养殖。土养水仙花要注意土壤的干湿，而且是一个极端的处理方式，见干见湿。也就是说土不干不浇水，一旦浇水就要浇水到盆底漏水为止，浇水的时间也一般选在早晚进行，白天浇水的话很容易破坏根系的生长。环境要求和详细养护办法及注意事项请往下阅读。（推荐阅读：水仙花相关知识）

3、（沙培法）：最好选用洗干净的细沙，盆也要求是透气性能好的瓦盆，在栽植前先将沙装入盆中，到如盆沿3厘米处，将剥去老茎叶的水仙头放在盆里，在装好细沙的花盆中再加入1厘米左右的沙，然后将水仙头下茎埋入沙中1厘米左右，在上面铺小许石子，之后浇透水放在阴凉处，5天后转放到有阳光处。使用细沙石培法栽培水仙要天天浇水，如果浇水不及时容易造成缺水影响花根的生长。当然，浇水也要尽量选在早晚进行。

二、水仙花的养殖要求

1、土壤的要求。一般在养殖水仙花的时候，对于土壤要是有必须的要求的哦，一般水仙花在养殖过程中需要的是那种疏松、肥沃的土壤，最好的话选用那种保水潜力好的沙质土壤为佳。

2、适宜的温度。首先要了解水仙花的生长习性，水仙花是前期喜阴，后期喜欢温暖的植物，一般状况下水仙花一般是在18~20度是最适合生长的温度，所以要养殖好水仙花，首先要了解水仙花对生长温度的要求。

3、适量的光照。水仙花一般是属于短日照的植物哦，一般状况的话，每一天给予6个小时左右的光照时间就可了，所以养殖的过程中能够将水仙花放入阳台上进行适量的光照时间哦，如果光照时间不足的话，就会导致水仙花开花少的状况。

4、充足的营养。花也如同人一样，在生长期是需要充足的营养的，所以水仙花在生长开花期间，稍施一些磷肥，这样能够让水仙花开的更漂亮的哦，但是也要注意磷肥也不要施加过量哦，否则对水仙花会有影响。

5、充足的水分。水仙花一般在生长发育期间是需要充足的水分的哦，生发发育期需要给水仙花带给充足的水分，生长发育期为水仙花新陈代谢的旺盛期哦，一般在成熟期，新陈代谢一般会减弱。

三、水仙花的注意事项

（1）防止烂根：首先，晚上空水的话根须不会干枯。须根发黄发软，要勤换水，水仙花要持续水的清洁，最好2-3天换水一次，以防止根腐烂。发黄处可用柔软牙刷轻刷。

（2）防寒：水仙虽耐必须的低温，但也怕浓霜与严寒。偶现浓霜时，要在日出之前喷水洗霜，以免危害水仙叶片。对于低于-2℃的天气，应要有防寒措施。较暖地区可栽风障，上海地区可用薄膜防寒，不可让水仙花受寒。

（3）水仙株旁不能摆放成熟水果：以防各种水果释放的乙烯等气体加速花朵的凋谢，缩短花期，怕铁器水仙水养不能用铁器，应用陶瓷、玻璃、塑料等器皿，否则锈水会使花芽、须根的刻伤部位霉烂。

（4）怕盐碱水：水仙宜用井水、雨水、河水或江水来水养，若用自来水，应提前2至3天在盆或缸内蓄水澄清。

(5) 怕叶面污垢：水养期间需持续叶面清洁，否则既影响美观又减弱了光合作用，应每一天向植株喷水，以维持植株体内的水分平衡，也使叶光亮美观，利于光合作用。

(6) 怕高温、低温水：养温度不能过高，也不能过低，以4 至25 为宜，其中15 至18 最佳，过高的温度会造成叶片徒长，花色灰暗，花萼矮小。

在了解上面的知识之后，相信您已经对水仙花认识不少。那么快点动手让你们身边的水仙花更为高贵，秀丽动人吧！

水仙花的养殖方法介绍（三）：

水仙花与不同于别的植物，它叶子修长，白色花瓣黄色花粉，放在客厅不仅仅体现出主人的高雅品味，也美化了你的家居生活，水仙花的养殖方法其实很简单，只要你了解了水仙花的养殖方法，那么它的存活率也是相当高的，下面我们就一齐去看看水仙花的养殖方法吧！

水仙花的养殖方法一：水栽法

水栽法是水仙花的养殖方法中最方便、也是最常见的一种方法，在种植前只需将水仙花的老根和老茎去掉，然后放于装有水的瓶中，值得注意的是使用水栽法养殖水仙，应天天给它换水，并且放于阴凉的地方，待到开花时再放于阳光充足的地方即可。

水仙花的养殖方法二：水田栽培

水田栽培法是水仙花的养殖方法之一，水田栽培法的要点在于要选取松软的土地，然后再向土地中灌水，使下面的土壤熟化，再加少许的肥料以提高土地的营养成分，减少病虫的危害，之后再将水仙种在水田中便能够了。

水仙花的养殖方法三：沙栽法

沙栽法也是水花花的养殖方法中的一种，使用沙栽法的要点就在于沙的选取，养殖水仙应选取细沙和透气性较好的盆，将水仙种在沙盆中后应及时进行浇水，不能放于烈日下暴晒，以免造成缺水状态。

水仙花的养殖方法四：土栽法

在水仙花的养殖方法中，不少人也喜欢采用土栽法，而使用土栽法的要点在于土壤的选取，我们应选取松软无病虫的腐殖土，和水栽法一样，有栽之前我们应先把它根部的老茎去掉再种植，然后再进行适量的浇水并放于阴凉处。

水仙花的繁殖方法有很多种，像是侧球繁殖、侧芽繁殖、双鳞片繁殖等，水仙花的生长周期与其它植物不同，夏季是它的休眠期，而秋冬季节则是水仙的生长期，在水仙的生长期我们应给它足够的阳光和水分，还要给它适量的施肥，这样它的营养成分跟上了，生长速度自然也就快了。

总结：

常见的几种水仙花的养殖方法就是这些了，明白了水仙花的养殖方法，以后养殖时就不会遇到那么多的问题了，如果你也喜欢水仙花，那就先了解一下水仙花的养殖方法，再在自己家中种上这样一盆美美的花吧！

【相关阅读】

水仙又名中国水仙，是多花水仙的一个变种。是石蒜科多年生草本植物。水仙的叶由鳞茎顶端绿白色筒状鞘中抽出花茎(俗称箭)再由叶片中抽出。一般每个鳞茎可抽花茎1-2枝，多者可达8-11枝，伞状花序。花瓣多为6片，花瓣末处呈鹅黄色。花蕊外面有一个如碗一般的保护罩。鳞茎卵状至广卵状球形，外被棕褐色皮膜。叶狭长带状，蒴果室背开裂。花期春季。

水仙性喜温暖、湿润、排水良好。在中国已有一千多年栽培历史，为传统观赏花卉，是中国十大名花之十。

水仙鳞茎多液汁，有毒，内含石蒜碱、多花水仙碱等多种生物碱;外科用作镇痛剂;鳞茎捣烂敷治痈肿。牛羊误食鳞

茎，立即出现痉挛、瞳孔放大、暴泻等。

鳞茎卵球形。叶宽线形，扁平，长20-40厘米，宽8-15毫米，钝头，全缘，粉绿色。花茎几与叶等长;伞形花序有花4-8朵;佛焰苞状总苞膜质;花梗长短不一;花被管细，灰绿色，近三棱形，长约2厘米，花被裂片6，卵圆形至阔椭圆形，顶端具短尖头，扩展，白色，芳香;副花冠浅杯状，淡黄色，不皱缩，长不及花被的一半;雄蕊6，着生于花被管内，花药基着;子房3室，每室有胚珠多数，花柱细长，柱头3裂。蒴果室背开裂。花期春季。

球茎：中国水仙的球茎为圆锥形或卵圆形。球茎外被黄褐色纸质薄膜，称球茎皮。内有肉质、白色、抱合状球茎片数层，各层间均具腋芽，中央部位具花芽，基部与球茎盘相连。

根：水仙为须根系，由茎盘上长出，乳白色，肉质，圆柱形，无侧根，质脆弱，易折断，断后不能再生，表皮层由单层细胞组成，横断面长方形，皮层由薄壁细胞构成，椭圆形。为外起源，老根具气道。

花：花序轴由叶丛抽出，绿色，圆筒形，中空;外表具明显的凹凸棱形，表皮具蜡粉;长20-45厘米，直径2-3毫米。伞形花序;小花呈扇形着生于花序轴顶端，外有膜质佛焰苞包裹，一般小花3-7朵(最多可达16朵);花被基部合生，筒状，裂片6枚，开放时平展如盘，白色;副冠杯形鹅黄或鲜黄色(称金盏银台。尚有金盏金台——花瓣副冠均为黄色;银盏银台——花瓣副冠均为白色)。雄蕊6枚，雌蕊1枚，柱头3裂，子房下位。

叶：中国水仙的叶扁平带状，苍绿，叶面具霜粉，先端钝，叶脉平行。成熟叶长30-50厘米，宽1-5厘米。基部为乳白色的鞘状鳞片，无叶柄。栽培的中国水仙，一般每株有叶5-9片，最多可达11片。

水仙花瓣多为6片，也有8片的，酷似椭圆形，花瓣末处呈鹅黄色。花蕊外面有一个如碗一般的保护罩。花萼自叶丛中抽出，高于叶面;一般开花的多为4-5片叶的叶丛，每球抽花1-7支，多者可达10支以上;伞房花序(伞形花序)着花4-6朵，多者达10余朵;花白色，芳香;花期1-2月。

果实：为小蒴果。蒴果由子房发育而成，熟后由背部开裂，中国水仙为三倍体，不结种实。

很多人都选取种植水仙花，这是在农村尤其水塘里很经常能够看到的一种植物。

1、它有诱人的外表，鲜明的曲线。水仙花又叫凌波仙子、金银台、玉玲珑、姚女花、女史花、天葱、雅蒜、天蒜、丽人、女星、雪中花等，除了常见的白色水仙外，还有一个黄色的品种叫喇叭水仙，喇叭水仙外边很好看，鳞茎球形，叶扁平线形，长20-30厘米，宽1.4-1.6厘米，灰绿色，光滑，花单生，大型，淡黄色，径约5厘米;副冠约与花被片等长，花期二、三月，本种有许多园艺品种，有宽叶和窄叶品种，有花被白色、副冠黄色或花被副冠全为黄色的;围裙水仙也很秀丽，植株低矮，叶细带状，暗绿色，花单生，形小，副冠长漏斗状，花的被片很小，花色纯黄。

2、它的身上有一股独一无二的香味。水仙多为水养，且叶姿秀美，花香浓郁，亭亭玉立，故有“凌波仙子”的雅号，水仙主要分布于我国东南沿海温暖、湿润地区，福建漳州、厦门及上海崇明岛最为有名，水仙是草本花卉，又名金银台、玉玲珑、雅蒜等，原产于我国浙江，福建一带，现已遍及全国和世界各地，水仙花朵秀丽，叶片青翠，花香扑鼻，清秀典雅，成为世界上有名的冬季室内和花园里陈设的花卉之一。

3、水仙花的种类繁多，其中的10多种具有极高的观赏价值。

水仙多分布在中欧、地中海沿岸和北非地区，中国的水仙是多花水仙的一个变种，地中海周边属于“地中海气候”，特点是冬季温和多雨，夏季炎热干燥，和我国大部分地区“雨热同期”的季风气候截然不同。对于地中海沿岸的一些植物来说，在怡人的冬天开花，当然要比在干热的夏天开花更划算，所以有不少在那里起源的观赏花卉都是在冬天开花，除了水仙，还有仙客来、风信子、番红花等等。中国在1300多年前的唐代即有栽培，深得人们喜爱，是中国的十大名花之一。

水仙在中国野生分布在东南沿海地区，以上海崇明县和福建漳州水仙最为有名，在数百年前，苏州、嘉定等地也出产水仙。除了常见的白色水仙外，还有一个黄色的品种叫喇叭水仙。黄水仙在欧洲栽培历史悠久。19世纪30年代以来，荷兰、比利时、英国等国对黄水仙的育种和品种改良做了超多工作，目前栽培品种已到达26000个，每年还有新品种诞生。中国栽培黄水仙始于19世纪末。

水仙为秋植球根类温室花卉，喜阳光充足，生命力顽强，能耐半阴，不耐寒。7-8月份落叶休眠，在休眠期鳞茎的生长点部分进行花芽分化，具秋冬生长，早春开花，夏季休眠的生理特性。水仙喜光、喜水、喜肥，适于温暖、湿润

的气候条件，喜肥沃的砂质土壤。生长前期喜凉爽、中期稍耐寒、后期喜温暖。因此要求冬季无严寒夏季无酷暑，春秋多雨的气候环境。

白天水仙花盆要放置在阳光充足的向阳处给予充足的光照。因为植物需要透过叶绿素经过光合作用带给养分这样才能够使水仙花叶片宽厚、挺拔，叶色鲜绿，花香扑鼻。反之，则叶片高瘦、疲软，叶色枯黄，甚至不开花。以疏松肥沃、土层深厚的冲积沙壤土为最宜，pH在5-7.5时均宜生长。

原产亚洲东部的海滨温暖地区;中国浙江、福建沿海岛屿自生，但各省区所见者全系栽培，供观赏。

水仙性喜阳光、温暖，要求空气湿度大，不甚耐寒，且怕炎热，营养生长期需要湿润而又不积水的沙质的土壤。

水仙和其它宿类多年生草本花卉不同，它具有秋季开始生长，冬天开花，春季贮藏养分，夏季休眠的特点。

一般选取水培法或土培法对水仙进行栽培。土培法家庭较少采用，即利用大多数润土花卉的培养法来栽培水仙。于10月中、下旬，用肥沃的沙质土壤把大块鳞茎栽入小呈有孔的花盆中，栽入一半露出一半，鳞下面应事先垫一些细沙，以利排水。

注意防治病虫害。水仙主要病虫害有大褐斑病、叶枯病、线虫病、曲霉病、青霉病等。

水养水仙花时，先将水仙球外表的褐色包膜去掉，在水仙球的上部各芽之间纵向切一刀，切透3-4层鳞片，再在两边各横切一刀，千万勿伤及花芽，洗去粘液，放置在浅盆中培养。白天放在阳光充足的地方，晚上倒去盆中的水，第2天早上再加水培育，这样就能够避免叶片的疯长。

更多资料阅读 请访问 <https://xiaorob.com/zhuanti/ziliao/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发